



## Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins

---

### **Inleiding**

Met het RTV AudioDownload Tool kan ieder uur het laatste nieuwsbulletin worden gedownload en beschikbaar worden gesteld voor de omroep automatisering of studio. Een nieuwsbulletin is een audiobestand, meestal van het type MP3, met gesproken informatie.

Dit document legt uit hoe het RTV AudioDownload Tool ingesteld kan worden dat deze ieder uur het nieuws download en wegschrijft naar het bestandssysteem. De omroep automatisering of technici in de studio kan dan dit bestand afspelen.

### **Nieuwsleverancier**

Voor het downloaden van een nieuwsbulletin moet een abonnement worden aangegaan met een een nieuwsleverancier. Een nieuwsleverancier zorgt dat ieder uur een nieuw nieuwsbulletin wordt aangeboden met het laatste nieuws. Er zijn verschillende nieuwsleveranciers en zij leveren bij het afsluiten van een overeenkomst de benodigde technische informatie. Met deze informatie kan dan het RTV AudioDownload Tool worden ingesteld.

Voor een overzicht van nieuwsleveranciers, zie

<http://www.rtvsoftware.nl/producten/rtvaudiownload/>

### **Installatie van de applicatie**

Het RTV AudioDownload Tool moet eerst op een computersysteem worden geïnstalleerd. Dit gaat net als bij vele andere Windows programma's door het uitvoeren van setup.exe. Volg daarna de instructies. In het start menu verschijnen twee snelkoppelingen in de map 'RTVSoftware': een RTV AudioDownload Tool Freeware en RTV AudioDownload Tool Professional.

Dit document gaat verder met de Freeware editie. Deze is gratis. Met de professionele editie worden meer mogelijkheden aangeboden en moet een licentie voor worden aangeschaft. Zie <http://www.rtvsoftware.nl/producten/rtvaudiownload/> voor meer informatie en verschillen tussen de beide edities.

### **Instellen van een opdracht**

De download tool werkt met opdrachten. Voor het downloaden van nieuws moet een opdracht worden ingevoerd.


Een opdracht bevat minimaal de gegevens:

- Bron van het audiobestand (meestal van de server van de nieuwsleverancier)
- Doel lokatie (map waar het audiobestand naar toe wordt gekopieerd)
- Wanneer uitvoeren van de opdracht (bijvoorbeeld ieder uur op een bepaalde minuut)
- Omschrijving van de opdracht

De opdracht biedt nog vele andere mogelijkheden zoals het audiobestand voorzien van audiovormgeving. Dit document richt zich uitsluitend tot de basis informatie en voor andere mogelijkheden kunt u de gebruikershandleiding nalezen die in vindt in de applicatie map.

Het opgeven van de opdracht gaat als volgt:

- Start de RTV AudioDownload Tool Freeware
- Klik in het menu Algemeen -> Beheer Opdrachten




Een venster met eerder ingevoerde opdrachten verschijnt (deze kan leeg zijn).

- Klik op 'toevoegen'

U kunt kiezen voor 'Wizard' als u geholpen wilt worden met invoeren. Nu hebt u dit document en gaan we handmatig een opdracht toevoegen.

- Selecteer "handmatig een opdracht invoeren" en klik op OK.



Een scherm met allerlei opties verschijnt.

We moeten een aantal instellingen minimaal opgeven (zie hierboven). Eerst gaan we een omschrijving van de opdracht invullen.

- Vul bij "omschrijving opdracht" een willekeurige tekst (bv. nieuws).

Opdracht

Algemeen

Algemeen

Omschrijving opdracht: Nieuws

De opdracht niet langer uitvoeren dan 10 minuten.

Wanneer het uitvoeren mislukt

Aantal maximale pogingen: 3

Indien het aantal maximale aantal pogingen is bereikt:

Voer het volgende commando uit:

Commando:

Parameters:

Stuur een SMS bericht (zie ook menu 'Instellingen' -> SMS).


Opslaan Annuleer

Dan de bron gegevens (waar kan het nieuwsbulletin worden download).

Dit is afhankelijk van de nieuwsleverancier. De meeste nieuwsleveranciers leveren een Internet-adres (een http of https). Sommige leverancier leveren FTP gegevens. Afhankelijk van welke type volgt u de instructies hierodner.


### Internet adres (http)

- Klik op 'Bron' en daarna op 'http'. (1)
- Bij audiolokatie vul het http-adres in (https) die u van de nieuwsleverancier hebt gekregen. (2)
- Eventueel moet een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgegeven die u van de nieuwsleverancier ook hebt gekregen. Vink dan aan "http Autorisatie" en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.



## FTP


- Klik op Bron en daarna op 'FTP'.
- Vul de gegevens in die u gekregen heeft van de nieuwsleverancier.



## Doel lokatie

Nadat u http of ftp hebt ingevoerd, moet de doellokatie worden ingevoerd. Dit een map op het computersysteem waar het audiobestand telkens wordt weggeschreven.

- Klik op 'doel lokaties en audio conversies' (1)
- Klik rechts op 'toevoegen' en selecteer een map op het computersysteem
- Advies: klik op 'Opslaan met bestandsnaam' en vul een naam in voor het audiobestand (bv. nieuws.mp3)




Hiermee is ingesteld dat iedere keer de bestand 'nieuws.mp3' in de opgegeven map wordt weggeschreven. Uw automatisering kan dit bestand dan gebruiken voor uitzending.

### Ieder uur updaten van audiobestand

De download tool moet ieder uur een nieuw audiobestand (nieuwsbulletin) downloaden bij uw nieuwsleverancier. Dit stelt u als volgt in:


- Klik op 'wanneer uitvoeren' en daarna op 'Tijdschema'
- Stel een minuut in bij 'voer de opdracht uit op minuut..'. Uw nieuwsleverancier adviseert u hierin.




## Opslaan

U hebt nu alle gegevens ingevoerd en kunt u op 'opslaan' klikken. Sluit daarna het venster met de opdrachten en u ziet de opdracht staan in het hoofdvenster en wanneer deze wordt uitgevoerd.

De applicatie laat u 24 uur per dag draaien op het computersysteem.



U kunt de opdrachten testen via menu 'Uitvoeren'. U klikt daarna op de opdracht en deze wordt dan uitgevoerd. In de doellokatie (geselecteerde map in de opdracht) is dan een nieuws.mp3 beschikbaar met het nieuws.



Voor meer informatie en mogelijkheden (zoals het toepassen van audiovormgeving) kunt u de gebruikershandleiding nalezen die u vindt in de applicatie map.

---

© 2011 RTVSoftware, [www.rtvsoftware.nl](http://www.rtvsoftware.nl) (20110524)